



Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT) www.zedat.fu-berlin.de

Installation von RICOH-Multifunktionsgeräten für Windows

Diese Anleitung erklärt die Einrichtung eines RICOH-MFP-Druckers unter Windows 10 und 11 per SMB.



Installation von RICOH-Multifunktionsgeräten auf unbetreuten Rechnern

Vorbereitung

Die Druckerqueue für die Verwendung der FollowMe-Drucker (RICOH-Multifunktionsgeräte) heißt:

\\drucken.campus.fu-berlin.de\FollowMe

Bitte beachten Sie, dass der Printserver nur aus folgenden Netzen erreichbar ist:

- aus dem Campusnetz
- aus dem Eduroam der FU-Berlin
- über RDS/Citrix
- per VPN

Ohne eine Verbindung via VPN ist leider kein Drucken aus externen Netzen möglich.

Einbindung der Drucker unter Windows 10 & 11 (mind. 21H2)

Öffnen Sie den Windows Explorer (z.B. über Windowstaste + ,E') und geben Sie den Namen des Druckservers in der Adressleiste ein:

\\drucken.campus.fu-berlin.de\FollowMe



Bei selbstverwalteten/privaten Geräten ist nun eine Authentifizierung erforderlich. Je nach Anbindung kann es einen Moment dauern, bis die Aufforderung zur Authentifizierung angezeigt wird. Bitte den Vorgang nicht vorzeitig abbrechen.

Die Anmeldung erfolgt mit **FU-BERLIN\Benutzername** und dem dazugehörigen Passwort. Sollte es hiermit Probleme geben, lesen Sie dazu den nächsten Abschnitt.

Hinweis:

Die Authentisierung am Druckserver (über den Aufruf der Druckerliste) muss bei nicht zentral betreuten Geräten nach jedem Neustart wiederholt werden, da sich Windows die Authentisierung nicht auf Dauer merkt.

Der Drucker wird nun eingerichtet und die Treiber installiert. Sobald ein kleines Fenster für die Druckerqueue (Warteschlange) erscheint, ist die Einrichtung abgeschlossen und der Drucker kann nun in allen gängigen Programmen zum Drucken ausgewählt werden.

Authentifizierung am Drucker-Server

Sollte es nicht möglich sein auf privaten Geräten eine Authentifizierung mit den erforderlichen Rechten durchzuführen, muss vorher eine Anmeldung am Drucker-Server stattfinden.



Öffnen Sie dafür im Startmenü die Anwendung "Anmeldeinformationsverwaltung".

Anmeldeinformationsverwaltung		-	×
· 🛧 🙆 « Alle Systems	steue > Anmeldeinformationsverwaltung	✓ ⁰	Q
Startseite der Systemsteuerung	Eigene Anmeldeinformationen verwa	lten	
	Sie können gespeicherte Anmeldeinformationen anzeigen und löschen.	für Websites, verbundene Anwendungen und Netzwerke	
	Webanmeldeinformationen	Windows-Anmeldeinformationen	
	Anmeldedaten sichern Anmeldedaten wiederh	erstellen	
	Windows-Anmeldeinformationen	Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen	
	*Session	Geändert: Heute 🕑	
	Zertifikatbasierte Anmeldeinformationen	Zertifikatbasierte Anmeldeinformationen hinzufügen	
	Es sind keine Zertifikate vorhanden.		
	Generische Anmeldeinformationen	Generische Anmeldeinformationen hinzufügen	
	virtualapp/didlogical	Geändert: 21.06.2023 😔	
	SSO_POP_Device	Geändert: Heute 😔	
Siehe auch			
Benutzerkonten			

Anschließend dort "Windows-Anmeldeinformationen".

Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen				-	×
← → × ↑ 🧧 « Anm > Windows-Anmeldeinformationen hinzufüge	n v	Ō	Systemsteuerung durchsuchen		٩
Geben Sie die Adresse der Website ode Anmeldeinformationen ein. Stellen Sie sicher, dass der eingegebene Benutzerna Ort verwendet werden können. Internet- oder Netzwerkadresse (z. B. myserver, server.company.com): drucken.c Benutzername: FU-BERLIN Kennwort: Immersite	r des Netzy me und das ei ampus.fu-berl Abenutzer	werks ngegeb in.de	und Ihre ene Kennwort für den Zugriff auf den		
			OK Abbrechen		

Wählen Sie anschließend "Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen" und geben nun den Drucker-Server und Ihre Zugangsdaten ein:

- Server: drucken.campus.fu-berlin.de
- Benutzername: FU-Account in der Form "FU-BERLIN\benutzer"
- Kennwort: Passwort

Windows-Anmeldeinformationen	Windows-Anmeldeinformationen hinzufüg
drucken.campus.fu-berlin.de	Geändert: Heute
*Session	Geändert: Heute

Abschließend erscheint der Drucker-Server in der Übersicht und sie können den Drucker wie weiter oben beschrieben einrichten.

